

Personnaliser Windows 7, le Guide Ultime

Version 1.1

par l'équipe Protuts.net

Table des matières

Thèmes visuels	5
Personnaliser Windows 7 de A à Z avec les thèmes visuels	5
<i>Création du thème</i>	5
<i>Arrière plan du bureau</i>	5
<i>Couleur de fenêtres</i>	5
<i>Sons système</i>	6
<i>Ecran de veille</i>	6
<i>Pointeurs de souris</i>	6
<i>Icônes du bureau</i>	7
<i>Avatar personnel</i>	7
<i>Ecran de connexion</i>	7
<i>Sauvegarde du thème</i>	7
<i>Partager votre thème</i>	7
<i>Thèmes gratuits à télécharger</i>	8
Débloquer des thèmes régionaux cachés sous Windows 7	8
Patcher votre système Windows pour ajouter des thèmes tiers	9
AeroVG Se7en, un thème magnifique pour Windows 7 à télécharger	10
<i>Présentation du thème</i>	10
<i>Procédure d'installation</i>	10
Interface utilisateur Aero	12
Ajuster le délai d'affichage de Aero Peek sous Windows 7	12
Désactiver Aero Peek sous Windows 7	12
Désactiver AeroSnap sous Windows 7	13
<i>Aperçu de l'outil Aero Snap</i>	13
<i>Désactivation d'Aero Snap</i>	13
Personnaliser Windows 7, le Guide Ultime	2

Afficher des icônes au lieu de miniatures dans l'explorateur sous Windows 7	13
Résoudre des problèmes d'affichage Aero sous Windows 7	14
Barre des tâches & Menu-démarrer	16
Retourner à l'ancien design de la barre des tâches façon XP/Vista dans Windows 7	16
<i>Étape 1 : Modification des propriétés de la barre des tâches</i>	16
<i>Étape 2 : Suppression des raccourcis</i>	16
<i>Étape 3 : Création de la barre de lancement rapide</i>	16
Ajouter des raccourcis système à la barre des tâches de Windows 7	17
<i>Création du raccourci Windows</i>	17
<i>Personnalisation de l'icône système</i>	18
<i>Ajout du nouveau raccourci</i>	19
Ajuster le délai d'affichage des miniatures de la barre des tâches de Windows 7	19
Rechercher sur Internet à partir du menu Démarrer de Windows 7	20
CSMenu, restaurer le menu démarrer classique sous Windows 7	21
<i>Installation</i>	21
<i>Configuration</i>	21
Taskbar Texturizer, ajouter des textures à la barre des tâches de Windows 7/Vista/XP	21
Logon screen	23
Personnaliser l'écran de connexion sous Windows 7 sans installation de logiciels tiers	23
<i>Modifications dans le registre</i>	23
<i>Choix de l'image d'arrière plan</i>	23
Personnaliser l'écran de connexion sous Windows 7 avec Logon Changer	24
Ergonomie	26
Modifier la taille du texte sous Windows 7	26
<i>Mode simple</i>	26
<i>Mode avancé</i>	26

Activer une fenêtre au survol de la souris sous Windows 7	27
Rendre immédiate la fonction Ouvrir avec un programme dans Windows	27
Bureau	29
Activer Windows DreamScene sous Windows 7	29
<i>Téléchargement et installation</i>	29
<i>Activer DreamScene</i>	29
<i>Pack de vidéos HD DreamScene</i>	29
Améliorer la lisibilité des icônes avec DreamScene sous Windows 7	30
Supprimer le module Gadgets du menu contextuel sous Windows 7	31
WindowsPager, utiliser des bureaux virtuels sous Windows 7/Vista/XP	31
<i>Présentation</i>	32
<i>Utilisation de WindowsPager</i>	32
Divers	34
Modifier les informations d'enregistrement sous Windows 7/Vista	34
Réorganiser les icônes de la zone de notification sous Windows 7	35
Personnaliser l'invite de commandes sous Windows 7	35
<i>Onglet Options</i>	35
<i>Onglet Police</i>	36
<i>Onglet Disposition</i>	36
Ressources visuelles	37
Wallpapers HD	37
Thèmes pour Windows 7	37

Thèmes visuels

Personnaliser Windows 7 de A à Z avec les thèmes visuels

Création du thème

Commencez par faire un clic-droit sur votre bureau et choisissez **Personnaliser**. C'est ici que vous allez pouvoir personnaliser la quasi-totalité de votre Windows. Par défaut, quelques thèmes visuels de très bonne qualité au passage, sont fournis. Vous pouvez les essayer en cliquant sur l'un d'eux, Windows 7 étant le thème par défaut. Vous pouvez également créer le votre.

Arrière plan du bureau

Cliquez sur le lien **Arrière plan du Bureau** en bas de la fenêtre. Choisissez l'image désirée pour votre fond d'écran dans la liste ou cliquez sur le bouton **Parcourir** pour la rechercher dans un dossier spécifique. Ajustez la position de l'image parmi les différents choix proposés : **Remplissage, Ajuster, Étirer, Mosaïque et Centrer**.

Vous remarquerez qu'une petite coche apparaît lorsque vous survolez une image. Si vous cochez au moins deux images, vous pourrez ordonner à Windows de les alterner toutes les x minutes de façon aléatoire ou non.

Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

A la recherche du fond d'écran ultime ? Alors consultez cet article :



[120 wallpapers Windows 7 HD à télécharger](#)

Couleur de fenêtres

Cliquez sur le lien **Couleur de la fenêtre**. Choisissez la couleur des fenêtres parmi celles proposées ou cliquez sur **Afficher le mélangeur de couleurs** pour créer votre propre teinte. Vous pouvez également activer/désactiver la transparence des fenêtres via la case à cocher du même nom.

Si vous souhaitez pousser au maximum la personnalisation, cliquez sur le lien **Paramètres d'apparence avancées**. Vous retrouvez ainsi le même module que sous Windows XP.

N'oubliez pas de valider en cliquant sur **Enregistrer les modifications**.

Sons système

Cliquez sur le lien **Sons**. Seven propose une large liste de modèle de sons par rapport à son prédécesseur Vista. Faites votre choix via la liste déroulante et cliquez sur **Appliquer**. Vous avez également la possibilité de modifier chaque son séparément en cliquant sur l'un d'eux, puis sur le bouton **Parcourir**. Recherchez votre fichier et validez. Attention, seul le format WAV est pris en charge. Enfin, si le son de démarrage de Windows vous énerve à la longue, décochez la case **Jouer le son de démarrage de Windows**.

Cliquez sur **OK** pour terminer.

Ecran de veille

Cliquez sur le lien **Écran de veille**. Pour ceux qui ne le savent pas, un écran de veille est une animation qui apparaît au bout de x minutes d'inactivité de la part de l'utilisateur et son but était de « *préserver la qualité d'image des écrans d'ordinateurs de type cathodique qui conservaient « l'empreinte » des fenêtres de logiciels, en stoppant l'affichage de l'écran (écran noir), ou en changeant les couleurs affichées sur chaque pixel (motifs et animations)* » d'où le terme d'économiseur d'écran. ([citation de Wikipédia](#))

Cliquez sur la liste déroulante et optez pour le screensaver de votre choix. La plupart du temps, vous pouvez le configurer en cliquant sur le bouton **Paramètres**. Cliquez sur **Aperçu** pour pré-visualiser votre économiseur d'écran.

Pour plus de sécurité, vous pouvez cocher la case **A la reprise, afficher ouverture de session**. Ainsi, Windows vous redemandera votre mot de passe pour pouvoir vous connecter à nouveau à votre session.

Enfin, les écrans de veille sont des vecteurs importants de transmission de virus : prenez garde en les installant ! Analysez-les avec un antivirus !

Pointeurs de souris

Dans la barre latérale gauche, cliquez sur le lien **Modifier les pointeurs de souris**. Dans la partie **Modèle**, cliquez sur la liste déroulante pour choisir un pack de curseur « tout prêt ». Ou, de la même manière que pour les sons, dans la partie **Personnaliser**, cliquez sur le curseur à modifier puis sur le bouton **Parcourir**.

Recherchez votre curseur aux formats .ani et .cur et validez le tout.

Enfin, vous pouvez ajouter une ombre à votre pointeur en cochant la case prévue à cet effet. De plus, si vous souhaitez qu'un thème ne puisse pas modifier vos curseurs de souris, décochez la case **Autoriser les thèmes à changer les pointeurs de la souris**.

Cliquez sur **OK**.

Icônes du bureau

Dans la barre latérale gauche, cliquez sur le lien **Changer les icônes du bureau**. Dans la partie **Icônes du bureau**, cochez les icônes qui doivent apparaître sur votre bureau. Pour en modifier un, cliquez sur l'icône puis sur **Changer d'icône**. Faites votre choix dans la liste (ou cliquez sur **Parcourir** pour installer une icône personnalisé/téléchargé) puis cliquez sur **OK**.

Là encore, vous pouvez interdire aux thèmes de modifier vos icônes en décochant la case **Autoriser les thèmes à changer les icônes du Bureau**.

Cliquez sur **OK**.

Avatar personnel

Dans la barre latérale gauche, cliquez sur le lien **Modifier l'image de votre compte**. Cette dernière apparaît à l'écran de connexion (lorsque vous sélectionnez un utilisateur) et en haut du menu démarrer. Cliquez sur l'image souhaitée dans la liste proposée. Vous pouvez également utiliser l'image de votre choix en cliquant sur le lien **Rechercher d'autres images**.

N.B : Pour un meilleur résultat, préférez une image carrée.

Cliquez sur **Modifier l'image** pour terminer.

Ecran de connexion

Le logon screen, en français écran de connexion, est l'image qui s'affiche en arrière plan au moment de saisir votre mot de passe de session. Pour le modifier facilement, reportez-vous à [la section Logon Screen de cet ebook](#).

Sauvegarde du thème

Maintenant que votre thème est prêt, vous conviendrez certainement qu'il faut le sauvegarder. Pour ce faire, rien de plus simple, cliquez sur le lien **Enregistrer le thème**. Saisissez un nom et cliquez sur **Enregistrer**. Votre thème apparaît dans la liste **Mes thèmes**.

Pour supprimer un thème, faites un clic-droit sur le thème et optez pour **Supprimer le thème** (le thème à supprimer ne peut être le thème actif).

Partager votre thème

Fier de votre création, vous aimeriez la partager avec vos proches, ou mieux, sur un site de thèmes Windows. Pour cela, faites un clic-droit sur le thème, et optez pour **Enregistrer le thème pour le partage**. Choisissez le

dossier de destination puis cliquez sur **Enregistrer**. Remarquez que l'extension du fichier est .themepack : seul Windows 7 peut donc lire ce genre de fichier.

Pour installer le thème, il suffit de double-cliquez sur le fichier **nom-du-theme.themepack**.

Thèmes gratuits à télécharger

Si vous n'avez pas l'âme d'un designer pour créer un thème, vous pouvez en télécharger sur le [site officiel de Microsoft](#).



<http://protuts.net/personnaliser-windows-7-de-a-a-z-avec-les-themes-visuels/>

Débloquer des thèmes régionaux cachés sous Windows 7

Windows 7 est fourni avec de nombreux thèmes comme Architecture, Personnages, Paysages ou encore Nature. De même, des thèmes régionaux sont proposés en fonction de la langue du système. Les français se voient donc offrir un thème sur la France, les américains sur les Etats-Unis et ainsi de suite. Pourtant, il est possible d'accéder à d'autres thèmes régionaux présents sur le système en concordance avec la langue d'origine.

Outre le thème régional sur la France, un thème sur le Canada est caché à l'intérieur du système. Pour l'activer, suivez la procédure ci-dessous.

Ouvrez l'**Ordinateur** à partir du menu Démarrer, puis saisissez la commande suivante dans la barre d'adresse :

%windir%\Globalization\MCT

Pressez la touche **Entrée** pour accéder au dossier caché de Windows.

Vous verrez alors deux dossiers, l'un pour la France, l'autre pour le Canada.

Le thème français étant disponible par défaut, ouvrez le dossier **MCT-CA** puis le sous-dossier **Theme**.

Il vous suffit alors de double-cliquer sur le fichier de thème Windows intitulé **CA**, pour Canada.

Le thème est désormais présent dans le module de **Personnalisation**, directement accessible via le menu contextuel du **Bureau** ou via le **Panneau de configuration**.

A titre d'information, les versions US de Windows 7 bénéficient de thèmes régionaux relatifs à des pays anglophones dont :

- L'Afrique du Sud ;
- L'Australie ;
- Le Canada ;
- La Grande-Bretagne ;

Il en est sûrement de même pour les autres pays du monde. Quoiqu'il en soit la manipulation reste la même ! Et pour les fans de personnalisation, une première [liste de 35 thèmes](#) est disponible.



<http://protuts.net/debloquer-themes-regionaux-caches-windows-7/>

Patcher votre système Windows pour ajouter des thèmes tiers

Il est nécessaire de patcher certains fichiers de votre système pour autoriser l'ajout de thèmes tiers. Universal Theme Patcher va nous permettre d'automatiser le processus, de la même manière que VistaGlazz.

***N.B :** ce genre de logiciels modifie des fichiers systèmes. Bien qu'il soit fiable, il est recommandé de créer un point de restauration avant de l'utiliser.*

Pour cela, téléchargez le logiciel suivant :

[Universal Theme Patcher](#)

Double-cliquez ensuite sur l'exécutable correspondant à votre version de Windows. Notez qu'il est nécessaire d'avoir [désactivé le contrôle des comptes utilisateurs](#) ou d'**exécuter le programme en tant**

qu'administrateur via le menu contextuel :

- **UniversalThemePatcher-x64.exe** : pour les versions 64 bits ;
- **UniversalThemePatcher-x86.exe** : pour les versions 32 bits ;

Faites attention à ne pas vous tromper de version sous peine d'engendrer des problèmes sur votre PC !

Sélectionnez la langue anglaise puis faites **Yes** pour continuer l'opération.

Cliquez à présent sur les 3 boutons intitulés **Patch**.

Remarquez la possibilité de restaurer la version originale du fichier via les boutons **Restore**.

Universal Theme Patcher est sans conteste très efficace et parfaitement fonctionnel de Windows XP SP2 à Windows 7, version 32 ou 64 bits. Si vous recherchez une alternative, essayez [Vista Glazz](#).



<http://protuts.net/patcher-systeme-windows-ajouter-themes-tiers/>

AeroVG Se7en, un thème magnifique pour Windows 7 à télécharger

Vishal Gupta vient de mettre en ligne la version finale de son thème pour les utilisateurs de Windows 7. Transparence et effets visuels garantis !

Présentation du thème

Parmi les fonctionnalités du thème [AeroVG Se7en](#), on retiendra :

- La transparence de la barre des tâches, du menu Démarrer et des fenêtres ;
- Les barres de progression améliorées ;
- Des effets de reflets accrus ;

N'attendez plus, ce thème est une véritable perle à installer d'urgence !

[AeroVG Se7en](#)

Procédure d'installation

Reportez-vous au tutoriel intitulé : [Patcher votre système Windows pour ajouter des thèmes tiers](#) pour mettre à jour votre système. Après cela, vous serez autorisé à utiliser des thèmes additionnels sans restriction.

Suivez ensuite les étapes ci-après pour continuer l'installation :

- **Décompressez** le dossier contenant le thème AeroVG Se7en à l'emplacement de votre choix ;
- 2 cas de figures se distinguent alors :
 - ✓ Vous possédez une ancienne version du thème auquel cas il faut le désinstaller en double-cliquant sur le fichier **First Run Me.bat** ;
 - ✓ C'est la première fois que vous utilisez ce thème auquel cas il suffit de cliquer sur **Install Theme.exe** ;
- Admirez le résultat ;

Également disponible pour Windows Vista, ce thème est une référence en la matière que j'attendais personnellement avec impatience !



<http://protuts.net/aerovg-se7en-theme-magnifique-windows-7-telecharger/>

Interface utilisateur Aero

Ajuster le délai d'affichage de Aero Peek sous Windows 7

Aero Peek est une nouvelle fonctionnalité de Windows 7 permettant d'afficher instantanément le Bureau via un simple survol de la souris sur le rectangle situé à droite de la barre des tâches. Par défaut, le délai est fixé à 1 seconde ce qui est bien souvent trop court. Voyons comment ajuster cette variable pour éviter des survols désagréables.

Ouvrez le **menu Démarrer** puis saisissez la commande **regedit** pour lancer l'**Éditeur du Registre**.

Recherchez ensuite la clé suivante :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Créez une nouvelle **Valeur DWORD (32 bits)** que vous nommerez **DesktopLivePreviewHoverTime**.

Les valeurs sont fournies en millisecondes. Ainsi, pour passer le délai à 2 secondes, indiquez simplement **2000** en tant que valeur décimale.

Faites **OK** pour valider puis quitter l'**Éditeur du Registre**. **Redémarrez** le PC pour confirmer les changements puis survolez le coin inférieur droit de votre écran pour apprécier le résultat.

Le délai de survol s'est allongé évitant ainsi d'afficher trop rapidement votre Bureau.



<http://protuts.net/ajuster-delai-affichage-aero-pek-sous-windows-7/>

Désactiver Aero Peek sous Windows 7

Utile pour certains utilisateurs, contraignante pour d'autres, il est également possible de désactiver Aero Peek.

Pour cela, faites un clic-droit sur le **bouton du menu-démarrer** et optez pour **Propriétés**. Sous l'onglet **Barre des tâches**, décochez la case **Utiliser Aero Peek pour afficher un aperçu du Bureau** et cliquez sur **OK**.

Aero Peek est désormais désactivé.

Désactiver AeroSnap sous Windows 7

Aero Snap est une nouvelle fonctionnalité de Windows 7 qui permet de réarranger les fenêtres ouvertes automatiquement en glissant l'une d'elles contre un bord de l'écran. Si cette option peut s'avérer plutôt utile, certains utilisateurs la trouvent agaçante. Voyons comment la désactiver...

Aperçu de l'outil Aero Snap

Découvrez dans cette vidéo l'interface Aero de Windows 7 :

[La chaîne officielle Protuts sur YouTube](#)

*Astuce : Vous pouvez utiliser les touches **Windows + Flèches directionnelles** pour positionner votre fenêtre à l'emplacement souhaité.*

Désactivation d'Aero Snap

Ouvrez le **Panneau de configuration** et cliquez sur **Options d'ergonomie** en mode d'affichage **Grandes/Petites icônes**. Sous **Explorer tous les paramètres**, cliquez sur le lien **Rendre la souris plus facile à utiliser**.

Dans la partie, **Faciliter la gestion des fenêtres**, cochez la case **Empêcher les fenêtres d'être automatiquement réorganisées lorsqu'elles sont déplacées au bord de l'écran**, et cliquez sur **OK** pour terminer.

Désormais, la fonction Aero Snap est désactivée. Vous ne serez plus embêté, si vous avez pris l'habitude de déplacer vos fenêtres en dehors de l'écran, de les retrouver réagencées automatiquement.

Afficher des icônes au lieu de miniatures dans l'explorateur sous Windows 7

Depuis Windows Vista, vos fichiers images et vidéos s'affichent sous forme de miniatures que vous soyez sur le bureau ou dans l'explorateur. Très pratique mais plus consommateur en mémoire vive et disque dur, il peut être utile de désactiver cet effet visuel pour accroître les performances de votre netbook ou de votre vieux PC.

Commencez par ouvrir le **menu démarrer**, saisissez **Panneau de configuration** dans la zone de recherche et faites **Entrée**.

Dans le **Panneau de configuration**, cliquez sur le lien **Système** en mode d'affichage **Grandes icônes**. Dans la colonne latérale gauche, cliquez sur le lien **Paramètres système avancés**.

Dans la fenêtre des **Propriétés système**, sous l'onglet **Paramètres système avancés**, dans la partie **Performances**, cliquez sur le bouton **Paramètres**.

Dans la fenêtre **Options de performances**, sous l'onglet **Effets visuels**, décochez la case **Afficher des miniatures au lieu d'icônes** puis cliquez successivement deux fois sur **OK**. Vous pouvez constater directement le changement en ouvrant un dossier contenant des images.

Lorsqu'on sait que le gros point faible des netbooks est le disque dur, il est préférable d'en réduire son utilisation, pour dans un premier temps, accélérer la navigation, et dans un second temps, accroître l'autonomie de ce dernier.



<http://protuts.net/afficher-icônes-miniatures-explorateur-windows-seven/>

Résoudre des problèmes d'affichage Aero sous Windows 7

L'interface 3D Aero est apparue sous Windows Vista. Il s'agit d'un ensemble d'effets visuels – notamment la transparence, qui donne cet aspect graphique magnifique au système. Or, des bugs d'affichage peuvent survenir empêchant Aero de fonctionner jusqu'à l'arrivée d'un utilitaire de résolution des problèmes sous Windows 7.

De nombreuses raisons peuvent expliquer le non fonctionnement de l'interface Aero. Toutefois, étant donné que c'est la carte graphique qui permet de bénéficier de cette fonctionnalité, c'est souvent d'elle que viendront les problèmes.

Si vous ne parvenez pas à activer Aero, faites un clic droit **Personnaliser** depuis votre **Bureau**. Vérifiez tout d'abord si vous avez bel et bien choisi un thème dit Aero dans la liste qui vous est proposée.

Si le problème persiste, cliquez sur **Résoudre les problèmes avec la transparence et d'autres effets Aero** en bas de la fenêtre.

Un assistant de résolution des problèmes se lance alors. Pour obtenir des résultats plus efficaces, cliquez sur **Avancé**, ce qui aura pour effet d'appliquer automatiquement les réparations qui s'avèreraient nécessaires.

Cliquez ensuite sur le bouton **Suivant** puis patientez quelques instants, le temps que Windows essaie d'identifier puis de solutionner les problèmes liés à Aero.

Au final, vous obtiendrez un message vous indiquant la source du problème et sa façon de le résoudre. Pour exemple, voici le message type que vous êtes susceptible d'obtenir si votre carte graphique n'est pas compatible avec le support d'Aero :

La carte vidéo actuelle peut prendre en charge Aero avec un pilote compatible avec le modèle WDDM (Windows Display Driver Model). Contactez le fabricant de votre ordinateur ou de votre carte vidéo pour obtenir un pilote compatible WDDM.

Quoiqu'il en soit, cliquez sur **Suivant** pour confirmer.

D'autres solutions vous seront peut-être suggérées mais sachez qu'il convient généralement d'installer le dernier pilote à jour pour profiter de cette interface en 3D.

Cet utilitaire de résolution des problèmes n'est pas le seul sous Windows 7 et ils sont même devenus légions pour assister au maximum l'utilisateur en cas de soucis avec son PC. Une amélioration bienvenue d'autant plus que les résultats obtenus sont relativement probants en cas de panne.



<http://protuts.net/resoudre-problemes-affichage-aero-windows-7/>

Barre des tâches

& Menu-démarrer

Retourner à l'ancien design de la barre des tâches façon XP/Vista dans Windows 7

La nouvelle barre des tâches de Windows 7 vous perturbe ? Ne vous inquiétez pas, vous avez la possibilité de restaurer l'ancienne version très facilement et ce, en quelques clics.

Étape 1 : Modification des propriétés de la barre des tâches

La première étape va consister à rétablir l'ancienne apparence d'affichage des fenêtres actives / inactives. Pour cela, faites un clic-droit sur la **barre des tâches** et optez pour **Propriétés**.

Décochez la case **Verrouiller la barre des tâches** et cochez **Utiliser les petites icônes**. Puis, dans la liste déroulante **Boutons de la Barre des tâches**, sélectionnez **Ne jamais combiner**.

Étape 2 : Suppression des raccourcis

Deuxièmement, nous allons devoir détacher de la barre des tâches les programmes y figurant. Pour ce faire, clic-droit sur l'icône puis **Détacher ce programme de la barre des tâches**. Réitérez l'opération jusqu'à ce qu'il n'y est plus aucune icône présente.

Désormais, seul le bouton démarrer et la zone de lancement rapide apparaissent dans la barre des tâches.

Étape 3 : Création de la barre de lancement rapide

Dernière action, rétablir la barre de lancement rapide à côté du bouton démarrer. Clic-droit sur la **barre des tâches**, puis **Barres d'outils** et enfin **Nouvelle Barre d'outils**.

Ouvrez le dossier suivant :

C:\Users\nom d'utilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

puis cliquez sur le bouton **Sélectionner un dossier**. Il nous faut ensuite la positionner.

Maintenez le clic-gauche enfoncé sur le texte **Quick Launch** et déplacez le curseur vers la gauche pour le positionner juste à côté du bouton démarrer puis relâchez.

Pour parfaire le tout, faites un clic-droit sur **Quick Launch**, décochez les cases **Afficher le texte** et **Afficher le titre**. Enfin, réduisez la barre à l'aide des traits en pointillé pour la redimensionner et verrouillez à nouveau la barre des tâches - via un clic-droit, **Verrouiller la barre des tâches**.

Il ne vous reste plus qu'à y rajouter tous vos raccourcis préférés.

Même si cette nouvelle barre des tâches peut perturber au premier abord, je vous conseille vivement de l'adopter. L'ergonomie y est bien meilleure, plus intuitive, et finalement très simple d'utilisation. En moins de 5 minutes, vous serez conquis par toutes les nouvelles fonctionnalités qu'elle regorge. Avec cette nouvelle barre des tâches, Microsoft se rapproche du fameux Dock de Mac OS X tant apprécié des utilisateurs de ce dernier. On comprend pourquoi...



<http://protuts.net/retourner-a-lancien-design-de-la-barre-des-taches-facon-xpvista-dans-windows-seven/>

Ajouter des raccourcis système à la barre des tâches de Windows 7

La nouvelle barre des tâches de Seven est désormais fusionnée avec la barre de lancement rapide. Cette nouveauté ouvre la voie à de nouvelles possibilités de personnalisation comme l'ajout de raccourcis systèmes (Ordinateur, Dossier personnel, Documents, Panneau de configuration, etc.) fonctionnant de la même manière que les raccourcis d'applications.

Création du raccourci Windows

Pour épingler des raccourcis utiles, faites un clic droit **Nouveau** puis **Raccourci sur votre Bureau**.

Indiquez ensuite l'une des commandes suivantes puis cliquez sur **Suivant** :

Commande	Intitulé
explorer shell:MyComputerFolder	Ordinateur
explorer shell:RecycleBinFolder	Corbeille
explorer shell:ControlPanelFolder	Panneau de configuration
explorer shell:Administrative Tools	Outils d'administration
explorer shell:ChangeRemoveProgramsFolder	Désinstaller ou modifier un programme
explorer shell:NetworkPlacesFolder	Réseau

Commande	Intitulé
explorer shell:Favorites	Favoris
explorer shell:Games	Jeux
explorer shell:Fonts	Polices
explorer shell>UserProfiles	Utilisateurs
explorer shell:Profile	Dossier personnel
explorer shell:Public	Dossier public
explorer shell:My Documents	Documents
explorer shell:Common Documents	Documents publics
explorer shell:My Music	Musique
explorer shell:CommonMusic	Musique publique
explorer shell:My Pictures	Images
explorer shell:CommonPictures	Images publiques
explorer shell:My Video	Vidéos
explorer shell:CommonVideo	Vidéos publiques
explorer shell:Downloads	Téléchargements
explorer shell:CommonDownloads	Téléchargements publics
rundll32.exe DwmApi #105	Flip 3D

Saisissez à présent un nom dans la zone prévue à cet effet.

Pour valider, cliquez sur le bouton **Terminer**.

Personnalisation de l'icône système

Maintenant que votre raccourci est créé, il nous faut lui attribuer une icône. Faites donc un clic droit

Propriétés sur ce dernier puis cliquez sur le bouton **Changer d'icône...** dans l'onglet **Raccourci**.

Là, recherchez un fichier correspondant à ce dernier. Vous pouvez en télécharger sur le Web ou utilisez ceux fournis par Windows. Pour ce faire, copiez / collez cette commande dans le champ de recherche :

imageres.dll

Pressez la touche **Entrée** puis parcourez la liste des différents icônes pour trouver celui qui correspond le mieux à votre raccourci système.

Si vous ne savez lequel choisir et / ou que vous souhaitez garder un semblant d'uniformité dans votre PC, ouvrez le **menu Démarrer** puis survolez les différents modules. La plupart y sont présents !

Pour valider, cliquez par 2 fois sur **OK**.

Ajout du nouveau raccourci

Il ne nous reste plus qu'à glisser / déposer le raccourci nouvellement créé sur la barre des tâches, à l'emplacement de votre choix. Cette manipulation est également possible via le menu contextuel puis **Épingler à la barre des tâches**.

Si les icônes ne se mettent pas à jour, **redémarrez** votre PC.

Cette barre des tâches est véritablement un joyau de flexibilité !



<http://protuts.net/ajouter-des-raccourcis-systeme-a-la-barre-des-taches-de-windows-seven/>

Ajuster le délai d'affichage des miniatures de la barre des tâches de Windows 7

Avec le renouveau de la barre des tâches de Windows 7, il est désormais possible de survoler chacune des icônes pour faire apparaître une miniature de prévisualisation de la fenêtre. Apprenons comment ajuster ce délai de survol à notre convenance via une intervention dans l'Éditeur du Registre.

N.B : avant toute intervention dans l'Éditeur du Registre, il est recommandé de procéder à sa sauvegarde complète. Pour ce faire, suivez le tutoriel [Sauvegarder facilement sa base de registre sous Vista / 7](#).

Pour ajuster ce délai, ouvrez le **menu Démarrer** puis saisissez **regedit** dans le champ de recherche puis pressez la touche **Entrée**.

Localisez la clé suivante :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Dans la partie droite de la fenêtre, faites un clic droit **Nouveau** puis optez pour **Valeur DWORD 32 bits**.

Intitulez cette dernière : **ExtendedUIHoverTime**

Double-cliquez dessus puis indiquez une valeur **Décimale** selon les indications suivantes :

- 400 millisecondes est la valeur par défaut ;
- Personnaliser Windows 7, le Guide Ultime

- Une valeur inférieure à 400 ms affichera les miniatures instantanément ;
- Une valeur supérieure à 5 000 ou 10 000 ms mettra plusieurs secondes et aura donc pour conséquence de désactiver cette fonctionnalité.

Redémarrez le PC pour constater le résultat.

Une astuce utile pour les fans de personnalisation millimétrée de leur système d'exploitation Windows 7.



<http://protuts.net/ajuster-delai-miniatures-barre-taches-windows-7/>

Rechercher sur Internet à partir du menu Démarrer de Windows 7

Le module de recherche du menu Démarrer de Windows est limité par défaut à votre PC. Sachez qu'il est possible d'afficher un lien de recherche vers Internet qui lancera le navigateur par défaut pour effectuer la recherche.

N.B : cette astuce concerne les éditions Professionnelle, Intégrale et Entreprise de Windows 7.

Pour mettre en œuvre cette manipulation, nous utiliserons l'Editeur de stratégie de groupe locale.

Ouvrez le **menu Démarrer** puis saisissez la commande **gpedit.msc** dans le champ de recherche puis validez.

Dans la barre latérale gauche, déroulez **Configuration utilisateur** puis **Modèles d'administration**. Cliquez ensuite sur **Menu Démarrer et barre des tâches**.

Dans la partie droite, double-cliquez sur **Add Search Internet link to Start Menu** (Ajouter un lien de recherche sur Internet au menu Démarrer)– bizarrement, ce module n'a pas été traduit en français.

Cochez la case **Activé** puis faites **OK**.

Pour tester, lancez une recherche quelconque dans votre menu Démarrer puis remarquez l'apparition du lien **Rechercher sur Internet** juste en dessous de Voir plus de résultats – l'icône varie en fonction du navigateur favori.

Une astuce pour gagner en productivité et facilité d'utilisation ! Dommage qu'elle ne soit pas disponible pour toutes les éditions de Windows...



<http://protuts.net/rechercher-internet-menu-demarrer-windows-7/>

CSMenu, restaurer le menu démarrer classique sous Windows 7

Fans du menu classique de Windows 98-XP et déçu de l'avoir perdu en passant à Windows 7 ? Dans ce cas, CSMenu est LA solution à votre problème.

Installation

Pour retourner à l'ancien design du menu Démarrer, c'est à dire, le style classique, nous allons faire appel à CSMenu, un freeware à télécharger de ce pas:

[CSMenu](#)

Procédez à son installation en suivant les différentes étapes de l'assistant (pensez à décocher Ask Toolbar tout de même) et patientez quelques secondes le temps pour CSMenu d'indexer votre menu Démarrer.

Une fois l'installation terminée, CSMenu s'exécute. Cliquez sur le bouton du **menu Démarrer** pour constater le résultat.

Configuration

CSMenu est très limité d'un point de vue options. Pour y accéder faites un clic-droit sur l'icône de la zone de notification.

Vous pouvez **consulter l'aide, vérifier les mises à jour, changer la langue**, ou tout simplement, **quitter l'application pour restaurer le menu Démarrer de Windows 7**.

Enfin, sachez que CSMenu s'exécute automatiquement à l'ouverture de session.

Bref, un logiciel simple pour les (derniers ?) fidèles du menu Démarrer classique de Windows...



<http://protuts.net/csmenu-restaurer-menu-demarrer-classique-windows-seven/>

Taskbar Texturizer, ajouter des textures à la barre des tâches de Windows 7/Vista/XP

Dénichée sur le site WinMatrix, Taskbar Texturizer est une application pour Windows 7 dont le but est d'appliquer une texture personnalisée à la barre des tâches de Windows. Revue de détails.

Développée par [Villian](#), Taskbar Texturizer est une application portable – autrement dit, qui ne nécessite pas d'installation sur le système, que vous pouvez télécharger à cette adresse :

[Taskbar Texturizer](#)

Pour la lancer, double-cliquez sur **TT_Portable.exe**.

Son fonctionnement est enfantin :

- Faites un clic gauche sur le rectangle pour choisir une image au format PNG ;
- Faites un clic droit pour localiser une texture ;

La texture s'applique automatiquement, le bouton **Apply Texture** est inutile dans cette version.

3 options de configuration vous sont proposées :

- **Start with Windows** : faire en sorte que l'application démarre à l'ouverture de session ;
- **Transparent Taskbar** : conserver la transparence Aero de Windows ;
- **Fade Startmenu** : rendre transparent le menu Démarrer. Je vous le déconseille car les résultats sont peu probants.

Taskbar Texturizer est en pleine évolution et une prochaine version est en préparation comme l'indique son créateur... restez connectés !



<http://protuts.net/ajouter-textures-barre-taches-windows-7/>

Logon screen

Personnaliser l'écran de connexion sous Windows 7 sans installation de logiciels tiers

Windows 7 est nettement plus personnalisable que son prédécesseur Vista notamment grâce au retour de l'option Thèmes. Mais vous avez également la possibilité de changer le logon screen sans l'aide d'aucun logiciel. Petit rappel, le logon screen est l'image d'arrière plan utilisée à l'écran d'ouverture de session (lorsque vous saisissez votre mot de passe). Pour modifier cette dernière lisez la suite de l'article !

Modifications dans le registre

Commencez par ouvrir le registre. Pour cela, faites Windows+R, saisissez regedit et appuyez sur Entrée.

N.B : attention, manipulez le registre avec précaution. Je vous conseille d'[effectuer une sauvegarde](#) avant toutes modifications. Le tutorial fonctionne sous Vista et Seven.

Recherchez la clé suivante via l'arborescence de gauche :

**HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI
\Background**

Dans la colonne de droite, double-cliquez sur la valeur **OEMBackground** et attribuez-lui la valeur **1** (peu importe que ce soit en décimale ou hexadécimale étant donnée que 1 hex. = 1 dec.).

Cliquez sur **OK** puis fermez le registre.

Choix de l'image d'arrière plan

Ouvrez l'explorateur Windows (Windows+E), puis aller au dossier suivant – C étant la partition d'installation du système d'exploitation :

C:\Windows\System32\oobe

Créez un **nouveau dossier** via le menu contextuel et nommez-le **info**. Ouvrez ce dernier puis créez encore un **nouveau dossier** et nommez-le **backgrounds**.

C'est dans ce dossier que vous déposerez vos images en prenant soin de respecter les conditions suivantes :

- Nommez votre image comme suit : **backgroundDefault.jpg** ;

- Poids maximum de **256 Ko** ;
- Format **JPG** uniquement.

Si tout s'est bien déroulé, votre nouveau logon screen est en place. Pour vérifier, faites **Windows+L** afin de verrouiller la session. Normalement, l'image d'arrière plan de l'écran de connexion a été remplacée par celle indiquée précédemment.

Un moyen facile de personnaliser encore un peu plus son Windows sans installer tout un tas de logiciels supplémentaires qui allourdissent inutilement votre PC !



<http://protuts.net/personnaliser-ecran-connexion-windows-seven-installation-logiciels-tiers/>

Personnaliser l'écran de connexion sous Windows 7 avec Logon Changer

L'écran de connexion peut être facilement modifié sous Windows 7 via une simple modification dans le registre (cf. paragraphe précédent). Néanmoins, cette méthode peut s'avérer dangereuse pour les néophytes. C'est pourquoi, je vous propose d'utiliser Logon Changer.

Grâce à Logon Changer vous allez pouvoir changer votre écran de connexion en 10 secondes chrono. Commencez par le télécharger sur le site de [krishnanblr](#) et installer-le comme un programme classique.

[7 Logon Changer](#)

Vous serez probablement amené à valider la procédure en cliquant sur **Accepter** puis **Installer**.

La fenêtre principale de Logon Changer apparaît.

Cliquez sur **Select Image**, recherchez le fichier image au format JPG qui sera utilisé pour le l'écran de connexion, puis validez par **Ouvrir**.

Si l'aperçu vous convient – la qualité de l'aperçu ne correspond pas à l'affichage final, cliquez sur le bouton **Set** puis sur **OK** au message de confirmation.

Vous pouvez ensuite cliquer sur **Close** pour fermer l'application. Appuyez sur **Windows+L** pour verrouiller votre session et avoir un aperçu grandeur nature de votre nouvel écran de connexion.

Un logiciel qui fait uniquement ce qu'on lui demande. Que demander de plus ?



<http://protuts.net/personnaliser-ecran-connexion-windows-seven-logon-changer/>

Modifier la taille du texte sous Windows 7

Les résolutions de nos écrans étant de plus en plus grandes, il devient parfois difficile de lire convenablement ce qui est écrit. Grâce à cette astuce, vous allez agrandir la taille du texte sans pour autant perdre en qualité d'image et ce, en quelques clics de souris.

Mode simple

Commencez par ouvrir le **menu-démarrer**, saisissez **Panneau de configuration** et faites **Entrée**.

En mode d'affichage **Grandes icônes**, cliquez sur le lien **Affichage**.

Vous avez alors le choix entre 3 tailles différentes :

- **Petite** – 100 % (par défaut)
- **Moyenne** – 125 %
- **Grande** – 150 %

Cochez la taille souhaitée et cliquez sur **Appliquer**.

Relancez votre session et admirez le résultat.

Mode avancé

Sachez également que vous avez la possibilité de définir une taille de texte personnalisée. Pour ce faire, toujours dans la fenêtre **Affichage** du **Panneau de configuration**, cliquez sur le lien **Définir la taille du texte personnalisée (PPP)**.

Saisissez ensuite une valeur dans la liste déroulante, ou, maintenez le clic-gauche enfoncé sur la règle, et faites glisser vers la gauche ou la droite, pour réduire/agrandir la taille.

Une option très utile lorsqu'on possède un ordinateur portable 17" doté d'une résolution Full HD 1920×1200 par exemple.



<http://protuts.net/modifier-taille-texte-windows-seven/>

Activer une fenêtre au survol de la souris sous Windows 7

A la recherche d'un nouveau moyen pour naviguer entre vos fenêtres ? Après le flip 3D, Alt-Tab, Aero Peek, Aero Snap... (re)découvrez une fonction vieille des premiers Windows (95 de mémoire) : l'activation d'une fenêtre par simple survol de souris.

Commencez par ouvrir le **Panneau de configuration** à l'aide du **menu démarrer**. Cliquez sur le lien **Options d'ergonomie**, puis sur **Rendre la souris plus facile à utiliser**.

Dans la partie **Faciliter la gestion des fenêtres**, cochez la case **Activer une fenêtre en pointant dessus avec la souris** et cliquez sur **OK**.

Fermez le **Panneau de configuration**.

Faites le test en ouvrant 2 fenêtres et survolez la fenêtre inactive à l'aide de votre souris. Après 1 seconde, cette dernière devient active.

Une astuce qui rend encore plus simple et intuitive la navigation au sein du système Windows 7.



<http://protuts.net/activer-fenetre-survol-souris-windows-seven/>

Rendre immédiate la fonction Ouvrir avec un programme dans Windows

Lorsque Windows ne parvient pas à déterminer le programme nécessaire pour ouvrir un certain type de fichier deux choix s'offrent à vous : utiliser un service web ou un programme situé sur votre ordinateur. Dans la quasi-totalité des cas, la deuxième solution sera la plus efficace, c'est pourquoi, je vous propose de supprimer la fameuse étape intermédiaire.

Ouvrez le **menu Démarrer**, saisissez **regedit** et faites **Entrée**. Puis recherchez la clé suivante :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Si la clé **Explorer** n'existe pas, il vous suffit de la créer. Sélectionner la clé **Policies**, cliquez sur **Editer, Nouveau** puis **Clé**. Nommez-la **Explorer**.

Ouvrez la clé **Explorer**, créez dans la colonne de droite une nouvelle **valeur DWORD** que vous appellerez **NoInternetOpenWith** via le menu contextuel. Elle prendra la valeur **1** en hexadécimale.

Le changement prend effet immédiatement. Essayez d'ouvrir un fichier avec une extension inconnue et Windows vous proposera directement de sélectionner un programme présent sur votre ordinateur.

Une petite astuce qui vous simplifie la vie où le système se fait encore plus discret pour l'utilisateur.



<http://protuts.net/rendre-immediate-fonction-ouvrir-avec-programme-windows/>

Bureau

Activer Windows DreamScene sous Windows 7

Introduite dans Windows Vista, puis abandonnée dans Seven, DreamScene avait pour fonction d'utiliser des vidéos en tant que fond d'écran. De quoi épater la galerie ! Réactivez-la sans plus tarder sous Windows 7.

Téléchargement et installation

Commencez par télécharger Windows 7 DreamScene Installer puis double-cliquez sur le fichier.

[Windows 7 DreamScene Installer \(32 bits\)](#)

Appuyez sur une **touche** pour démarrer l'installation.

Dès que le message, « *Windows 7 DreamScene installed without error. Press any key to close this Window.* »

s'affiche, pressez de nouveau une **touche** pour terminer.

Pour les versions 64 bits, télécharger cette version et lisez le petit tutoriel fourni dans l'archive :

[Windows 7 DreamScene Installer \(64 bits\)](#)

Activer DreamScene

Il ne vous reste plus qu'à ouvrir le dossier contenant vos vidéos aux formats MPEG ou WMV, de faire un clic-droit sur cette dernière et de cliquer sur **Set as Desktop Background**.

Admirez le résultat !

Vous pouvez mettre en pause votre fond d'écran vidéo en faisant un clic-droit sur le bureau puis en cliquant sur **Pause DreamScene**. La vidéo se met automatiquement en pause lorsque vous n'êtes plus sur le bureau afin d'économiser des ressources. Enfin, sachez qu'il est nécessaire que l'interface Aero soit activée.

Pour parfaire le résultat, je vous conseille de masquer les icônes de votre bureau (**clic-droit=>Affichage=>Afficher les éléments du bureau**) et de couper le son en utilisant le mélangeur de volume (**clic-droit sur l'icône du son de la zone de notification** puis **Ouvrir le mélangeur de volume**).

Pack de vidéos HD DreamScene

En manque de vidéos, alors lisez de ce pas notre article sur les [24 vidéos HD pour DreamScene](#).

Améliorer la lisibilité des icônes avec DreamScene sous Windows 7

Nous venons de voir comment rétablir DreamScene dans Windows 7. Néanmoins, un inconvénient graphique subsiste : la lisibilité du texte des icônes.

Commencez par installer Windows 7 DreamScene pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore fait.

[Windows 7 Dreamscene Installer \(32 bits\)](#)

[Windows 7 Dreamscene Installer \(64 bits\)](#)

Recherchez la vidéo à utiliser comme fond d'écran, faites un clic-droit sur cette dernière et cliquez sur **Set as Desktop Background**.

Puis, ouvrez l'**Explorateur Windows**, appuyez sur la touche **Alt** pour faire apparaître les menus. Cliquez sur **Outils**, puis **Options des dossiers**. Sous l'onglet **Affichage**, cochez la case **Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés** puis validez par **OK**.

Ouvrez le dossier suivant :

C:\Users\nom-utilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Windows DreamScene

2 fichiers images sont normalement présents dont 1 caché.

Sélectionnez ces deux fichiers et affichez les **Propriétés**. Cochez la case **Lecture Seule** sous l'onglet **Général** dans la partie **Attributs**, et décochez la case **Caché**. Cliquez sur **OK**.

Retournez sur le Bureau, faites un clic-droit et optez pour **Personnaliser**. Cliquez sur **Arrière-plan du Bureau** puis, sous **Windows DreamScene** (liste déroulante) sélectionnez les deux fichiers à l'aide des cases à cocher.

Indiquer **Étirer** dans Position de l'image puis faites **Enregistrer les modifications**.

Voilà ! Le texte sous vos icônes est désormais parfaitement lisible lorsque Windows DreamScene est en fonctionnement. Si vous redémarrez votre ordinateur, il faudra patienter environ 5 secondes après l'ouverture de la session pour que la vidéo s'active de nouveau correctement.

Remarquez qu'il vous faudra réitérer cette procédure à chaque changement de vidéo.

Grâce à cette manipulation, profitez pleinement de Windows DreamScene sur votre PC !

Supprimer le module Gadgets du menu contextuel sous Windows 7

Sous Windows 7, le volet de gadgets a définitivement disparu. Toutefois, un module gadgets est présent dans le menu contextuel du Bureau. Or, si vous n'êtes guère fan de ces derniers ou que vous souhaitez réduire les éléments présents dans ce menu, il convient de modifier un paramètre dans le registre.

Ouvrez le menu Démarrer puis saisissez **regedit** dans le champ de recherche. Une fois l'Editeur du Registre lancé, recherchez la clé suivante :

HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell

Dans l'arborescence, la clé **Gadgets** et **command** doivent être supprimées. Toutefois, il est nécessaire de s'octroyer les permissions nécessaires – celles-ci étant détenues par Windows.

Pour ce faire, faites un clic droit sur la clé de votre choix – sachant que la procédure est à répéter pour les 2 clés, puis cliquez sur **Autorisations...**

Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur **Avancé** puis rendez-vous dans l'onglet **Propriétaire**. Cliquez ensuite sur votre **nom d'utilisateur** puis faites **Appliquer**. Validez le tout en cliquant sur **OK**.

Dans la liste des utilisateurs ou des groupes, cliquez sur le votre puis cochez **Contrôle total** dans la liste des autorisations. Faites **OK** pour confirmer.

Une fois que les clés Gadgets et command auront les permissions correctement définies, supprimez-les.

Fermez l'**Editeur du Registre** puis faites un clic droit sur votre **Bureau Windows** pour constater le résultat : le menu Gadgets a disparu !

Windows 7 offre de nouvelles possibilités de personnalisation comme en témoigne ce tutoriel.



<http://protuts.net/supprimer-module-gadgets-menu-contextuel-windows-seven/>

WindowsPager, utiliser des bureaux virtuels sous Windows 7/Vista/XP

Envie de profiter de bureaux virtuels sous Windows tout comme vous le feriez sous Linux Ubuntu ou MacOS X ? WindowsPager est la solution avec un support de 4 bureaux et ce, pour une consommation mémoire infinitésimale.

Présentation

Un bureau virtuel c'est tout simplement la possibilité de profiter d'un espace supplémentaire d'affichage en multipliant le nombre de Bureau Windows. Chacun des bureaux virtuels aura donc sa propre barre des tâches.

Pour installer WindowsPager, téléchargez l'application via le lien suivant :

[WindowsPager](#)

Décompressez l'archive ZIP dans le dossier de votre choix puis double-cliquez sur le fichier **windowspager.exe** pour lancer l'application, fichier présent dans le dossier windowspager. Notez la présence d'une version 64 bits.

Utilisation de WindowsPager

Interface

Une barre d'outils parfaitement intégrée à la barre des tâches de Windows vous permet à présent de basculer entre vos différents bureaux.

Vous remarquerez également que les fenêtres sont représentées en fonction de leur taille et par une icône symbolisant l'application lancée.

Pour agencer facilement vos fenêtres, cliquez sur l'icône de l'application située à gauche dans la barre de titre puis choisissez le bureau vers lequel vous souhaitez déplacer cette dernière.

Une [vidéo de démonstration](#) est disponible sur le site du projet.

Lancement de WindowsPager à l'ouverture de session

Pour autant, il n'existe pas encore une option permettant de lancer WindowsPager au démarrage de Windows. Toutefois, il suffit de **glisser / déposer** un raccourci dans le dossier **Démarrage** du **menu Démarrer**.

Faites donc un clic droit puis **Ouvrir** sur le dossier **Démarrage**. Déplacez ensuite l'application **windowspager.exe** tout-en appuyant sur la touche **ALT** vers le dossier **Démarrage**.

WindowsPager est véritablement l'application indispensable pour gérer des bureaux virtuels. Malgré l'absence de quelques paramètres de configuration qui seraient les bienvenus – nombre de bureaux virtuels, lancement au démarrage de Windows, etc. On ne peut qu'espérer en profiter dans une prochaine version car WindowsPager n'est qu'en bêta pour le moment.



<http://protuts.net/windowspager-utiliser-bureaux-virtuels-windows-7-vista-xp/>

Modifier les informations d'enregistrement sous Windows 7/Vista

Cette astuce ne sert pas à grand chose mais permet de pousser la personnalisation de son PC dans ses derniers retranchements en permettant la modification des informations concernant le propriétaire et/ou l'organisation contenues dans A propos de Windows.

N.B : avant toute intervention dans l'Éditeur du Registre, il est recommandé de procéder à sa sauvegarde complète. Pour ce faire, suivez le tutoriel [Sauvegarder facilement sa base de registre sous Vista / 7](#).

Si vous vous demandez comment on accède à la fenêtre **A propos de Windows**, deux solutions possibles:

- Ouvrez le **menu Démarrer**, saisissez **msconfig** dans la zone de recherche et faites **Entrée**. Sous l'onglet **Outils**, sélectionnez **A propos de Windows** et cliquez sur le bouton **Exécuter** ;
- Saisissez directement dans la zone de recherche du **menu Démarrer** la commande **winver.exe** et faites **Entrée** ;

Le but ici va être de modifier les deux dernières lignes correspondant en temps normal au nom du propriétaire, et à l'organisation. Pour cela ouvrez l'**Éditeur de registre** en saisissant **regedit** dans la zone de recherche du **menu Démarrer**.

Parcourez l'arborescence à la recherche de la clé suivante:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Dans la colonne de droite, double-cliquez sur la clé **RegisteredOrganization** et saisissez ce que vous voulez dans le champ **Données de la valeur**, puis validez par **OK**. Répétez l'opération pour la clé **RegisteredOwner**.

Fermez l'**Éditeur du Registre** puis ouvrez de nouveau la fenêtre **A propos de Windows**. Celle-ci est désormais personnalisée selon vos goûts !


Une petite astuce bien sympa si vous en aviez assez de lire FNAC, Carrefour ou autre nom d enseigne dans cette fenêtre.



<http://protuts.net/modifier-informations-enregistrement-windows/>

Réorganiser les icônes de la zone de notification sous Windows 7

Ce tutoriel est un screencast accessible via ce lien:



<http://protuts.net/screencast-reorganiser-icônes-zone-notification-windows-seven/>

Personnaliser l'invite de commandes sous Windows 7

Savez-vous qu'il est possible de personnaliser l'invite de commandes de Windows dans ses moindres détails en quelques clics ? Non ? Alors suivez le guide !

Ouvrez le **menu Démarrer**, saisissez **cmd** et faites **Entrée**. Faites un clic-droit sur l'icône de l'Invite de commandes de la barre des tâches, puis à nouveau un clic-droit sur **Invite de commandes** et optez pour **Propriétés**. Vous avez également la possibilité d'accéder aux **Propriétés** en faisant un clic-droit sur la barre de titre de l'invite de commandes.

Vous remarquez toute une série d'onglets présents dans la fenêtre dont nous allons passer certains en revue pour customiser notre invite de commandes dans ses moindres détails.

Onglet Options

Dans ces onglets, vous pouvez modifier :

- **Taille du curseur de la souris** : petite (par défaut), moyenne ou grande ;

- **Taille de l'historique** (accessible via les flèches haut et bas dans l'invite de commandes) : 50 par défaut ;
- ...

Onglet Police

- **Taille de la police** : 8×12 pixels par défaut ;
- **Police** : Polices Raster par défaut ;

Onglet Disposition

- **Taille de la fenêtre (largeur et hauteur)** : 160×25 par défaut ;
- **Position de la fenêtre** : positionnée par le système par défaut ;
- **Onglet Couleurs**
- **Couleur du texte** ;
- **Couleur de l'arrière plan** ;
- **Couleur du texte contextuel** ;
- **Couleur de l'arrière plan contextuel.**

Cliquez sur **Appliquer** puis **OK** pour valider les modifications. Il est nécessaire de relancer l'invite de commandes pour admirer les modifications.

Un moyen pratique pour notamment agrandir la fenêtre de l'invite de commandes bien trop petite en largeur, ou encore l'historique.

Ressources visuelles

Wallpapers HD

De magnifiques wallpapers haute définition vous attendent sur cette page:



<http://protuts.net/ressources/wallpapers-hd/>

Thèmes pour Windows 7

Des dizaines de thèmes pour Windows 7 regroupés dans un seul lieu:



<http://protuts.net/ressources/themes-windows-7/>

Crédits

2010 - Tous droits réservés. Reproduction interdite.

www.protuts.net

Protuts.net : astuces et tutoriels informatique pour Windows/MacOS X/Linux et bien plus encore !